


PANDUAN SETTING PRINTER PPOB BUKOPIN

Langkah-Langkah Setting Printer :

Login terlebih dahulu di Login Transaksi

Klik Tombol Setting



Silahkan sesuaikan **Printer, Tipe dan Kertas**


PRINTER

Silahkan pilih printer yang dipakai (Default) pada PC


1. Untuk Printer Dot Matrix / Pita,
→ Printer dipilih Nama Printernya
2. Untuk Printer DeskJet/Laser Jet / Printer Tinta, harus mengaktifkan **Pop-Up Blocker** pada Browser
→ Printer dipilih Nama Printernya dan dihilangkan **Pop-Up Blocker**,

Untuk Browser Mozilla Firefox , caranya :

- **Pilih Menu Tools, Option**



- **Pilih Menu File , Page Setup**



- **Clear Cache pada Mozilla Firefox**
Pilih Menu Tools > Clear Recent History
Time Range > pilih Everything
Kolom di centang semua

[Untuk Browser Google Chrome , caranya :](#)

GOOGLE CHROME

1. Pertama Anda Klik Icon Kunci Pas Yang Ada Di Pojok Kanan Atas Di Bawah Tombol Close
2. Pilih Menu Under The Hood.
3. Pilih Content Settings
4. Pada Menu Pop-Ups Yang Terletak Di Area Bawah Pilih Allow All Sites To Show Pop-Ups.

Atau

1. Pilih Gambar kunci pas yg ada di Pojok Kanan Atas, di bawah tombol Close [x]
2. Pilih **"SETELAN "**
3. Pilih **"Privacy"**
Klik tombol **"Setelan Konten"**
Pilih **" Munculan"**
 - Izinkan semua situs menampilkan munculan (**Ini yg dicentang**)
 - Jangan izinkan situs apa pun menampilkan munculan

TIPE

1. Untuk Printer Dot Matrix / Pita, → Tipe dipilih Epson Dot Matrix
2. Untuk Printer DeskJet/Laser Jet / Printer Tinta, → Tipe dipilih HTML (Inkjet /Laser)

Pengumuman	Setting	Ganti Password	Log Out
-------------------	----------------	-----------------------	----------------

SETTING PRINTER	
Printer :	Epson LQ-2180 ESC
Tipe :	Epson Dot Matrix
Kertas :	Epson Dot Matrix HTML (Inkjet / Laser) Text
Simpan	

KERTAS

Untuk Kertas Pilih 1 / 4 Kuarto atau 1/3 Kuarto

Pengumuman	Setting	Ganti Password	Log Out
-------------------	----------------	-----------------------	----------------

SETTING PRINTER	
Printer :	Epson LQ-2180 ESC
Tipe :	Epson Dot Matrix
Kertas :	1/4 Kuarto 1/4 Kuarto 1/3 Kuarto
Simpan	